

Les surfaces paramétriques

Ce cours est une **compilation** :

- Du cours de Modélisation géométrique (IRIT-UPS Toulouse; Equipe Vortex)
 - Cours de Christian Jacquemin (LIMSI- Paris 11)
 - Cours de Marc Daniel (LSIS- Marseille)
 - Cours de E. Bechet (Université de Liège)
 - Cours Antoine Brière-Côté (ETS, Canada)
 - Cours G. Gesquière DUT Informatique- Arles
 - Cours G. Gesquière Gamagora- Lyon

Plan

- Définition générale
 - Produit tensoriel de deux courbes
 - Principe et définition
 - Tangentes, normales
 - Carreaux d'Hermite
 - Carreaux de Bézier
 - Carreaux triangulaires de Bézier
 - Patches de Coons
-

Représentation paramétrique

- Forme générale d'une surface paramétrée:

- Pour une courbe, un seul paramètre est nécessaire :


- $x = x(u)$ $y = y(u)$ $z = z(u)$



Curve

- Pour une surface, deux paramètres sont nécessaires :

- $x = x(u,v)$ $y = y(u,v)$ $z = z(u,v)$




Surface

- Caractéristiques générales

- Les techniques de représentation sont des extensions des courbes paramétriques dans la seconde dimension v ;
- Les surfaces ainsi obtenues partagent beaucoup de caractéristiques avec les courbes correspondantes.


Représentation paramétrique

- Exemple simple: Carreau rectangulaire du plan XY...
 - Sommets $P_{0,0}(a, b)$, $P_{1,0}(c, b)$, $P_{1,1}(c, d)$, $P_{0,1}(a, d)$...



Représentation paramétrique

- Exemple: Carreau planaire dans l'espace 3D...
 - Sommets $\vec{P}_{0,0}$, $\vec{P}_{1,0}$, $\vec{P}_{1,1}$, $\vec{P}_{0,1}$




Représentation paramétrique

- Surface sphérique centrée en $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$:



$$\vec{S}(u,v) = \begin{cases} x(u,v) = x_0 + r \cdot \cos(u) \cdot \cos(w) \\ y(u,v) = y_0 + r \cdot \cos(u) \cdot \sin(w) \\ z(u,v) = z_0 + r \cdot \sin(u) \end{cases}, u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], w \in [0, 2\pi]$$

- Parallèles (latitude): courbes iso-paramétriques à u constant;
- Méridiens (longitude): courbes iso-paramétriques à w constant;




Surfaces balayées

- Surface de révolution
 - Obtenue par révolution d'une courbe génératrice autour d'un axe de révolution;
 - Génératrice = courbe déplacée qui balaie la surface;
 - L'intersection d'un plan perpendiculaire à l'axe de révolution qui coupe la surface fournit un cercle nommé parallèle;





Surfaces balayées

- Surface cylindrique
 - Créées par une droite directrice sur laquelle est translatée de manière parallèle une courbe génératrice.
 - Directrice = Guide ou trajectoire;
 - Si la génératrice est un cercle, on obtient un cylindre circulaire;
 - Extrusion = directrice droite (direction + distance) + profil générateur quelconque (esquisse);




Surfaces balayées

- Surface réglée
 - Surface telle qu'en chaque point de la surface passe un segment de droite complètement contenu dans la surface;
 - Peut être obtenue par balayage d'un segment de droite (génératrice) qui se déplace entre deux courbes quelconques.



Carreaux de surfaces

- Caractéristiques générales:
 - Élément de base dans la définition de surfaces complexes;
 - Équivalent aux segments pour la définition des courbes;
 - Un carreau est considéré bi-paramétrique puisqu'il est décrit par deux paramètres (u et v);
 - Pour un carreau, u et v varient habituellement de 0 à 1;
 - En fixant u ou v , on génère une courbe iso-paramétrique sur la surface définie en fonction du 2^e paramètre;
 - Une surface est ainsi décrite par un réseau de courbes iso-paramétriques;
 - Ici, incrément de 0.1 en u et v .




Définition générale

- Une surface paramétrique dans l'espace \mathbb{R}^3 est définie par une fonction f :

$$f: D \times E \rightarrow \mathbb{R}^3$$


$$u, v \rightarrow p(u, v) = \begin{cases} x(u, v) = f_x(u, v) \\ y(u, v) = f_y(u, v) \\ z(u, v) = f_z(u, v) \end{cases}$$

- Ainsi quand u parcourt D et v parcourt E , le point $p(u, v)$ parcourt la surface
- Le point $p(u_0, v_0)$ est l'intersection entre 2 courbes **iso-paramétriques** : celle à u constant ($u=u_0$ en **bleu**) et celle à v constant ($v=v_0$ en **rouge**).




Produit tensoriel : principe

- Une façon de construire la surface paramétrique est de faire le produit tensoriel de deux courbes paramétriques. Une courbe $f_d(u)$ est appelée courbe **directrice** et l'autre courbe $f_g(v)$ est appelée courbe **génératrice**.
- La surface est obtenue en **déplaçant** et **déformant** la courbe génératrice le long de la courbe directrice.



Coins et bords

- Soient un (u,v) dans $[a,b] \times [c,d]$




Tangentes et normales

- Le plan tangent est défini par les vecteurs tangentes $p^u(u_0, v_0)$ et $p^v(u_0, v_0)$ aux deux courbes iso-paramétriques passant par le point $p(u_0, v_0)$ considéré.
- La normale est donnée par le produit vectoriel des tangentes

La normale unitaire est donnée par :

$$n(u_0, v_0) = \frac{p^u(u_0, v_0) \times p^v(u_0, v_0)}{\|p^u(u_0, v_0) \times p^v(u_0, v_0)\|}$$



Carreau bi-cubique

- Un carreau bi-cubique est obtenu en faisant le produit tensoriel de fonctions polynomiales de degrés 3 (l'une suivant le paramètre u et l'autre suivant le paramètre v) :

$$p(u, v) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} u^i v^j, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

$$p(u, v) = a_{00} + a_{01}v + a_{02}v^2 + a_{03}v^3 + a_{10}u + a_{11}uv + a_{12}uv^2 + a_{13}uv^3 + \dots + \dots + a_{33}u^3v^3$$

- Ceci nous amène à la formulation matricielle suivante :

$$p(u, v) = U A V^T = \begin{bmatrix} u^3 & u^2 & u & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{33} & a_{32} & a_{31} & a_{30} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} & a_{20} \\ a_{13} & a_{12} & a_{11} & a_{10} \\ a_{03} & a_{02} & a_{01} & a_{00} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^3 \\ v^2 \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Comme pour les courbes cubiques, le contrôle de la forme de la surface par les coefficients a_{ij} n'est absolument pas intuitif => forme d'Hermite

Carreau bi-cubique d'Hermite

- La forme bi-cubique d'Hermite se dérive de l'expression utilisée pour les courbes d'Hermite :

$$p(u, v) = F(u) B F(v)^T, \quad (u, v) \in [0, 1]^2$$

$$\text{avec } F(u) = [F_1(u), F_2(u), F_3(u), F_4(u)]$$


$$F(v) = [F_1(v), F_2(v), F_3(v), F_4(v)]$$

*voir le cours sur les courbes d'Hermite
pour l'expression des $F_i(u)$*

$$B = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{00}^v & p_{01}^v \\ p_{10} & p_{11} & p_{10}^v & p_{11}^v \\ p_{00}^u & p_{01}^u & p_{00}^{uv} & p_{01}^{uv} \\ p_{10}^u & p_{11}^u & p_{10}^{uv} & p_{11}^{uv} \end{bmatrix}$$

Carreaux de Bézier : maillage de contrôle


- $(u, v) \in [0,1]^2$
- La surface est contrôlée à partir d'un maillage régulier composé de quadrilatères
- Les points de contrôle sont les sommets S_{ij} du maillage et ils sont numérotés dans les directions de u et de v
 - Les $(n+1)$ points de contrôle en u donnent le degré n des courbes en u . Ici $n = 3$.
 - Les $(m+1)$ points de contrôle en v donnent le degré m des courbes en v . Ici $m = 3$.



Carreaux de Bézier : produit tensoriel

- Pour évaluer un point $p(u_0, v_0)$ sur la courbe, on effectue un produit tensoriel :
 - Si nous choisissons les directrices dans la direction de \mathbf{u}
 - Il y a une directrice $d_j(u)$, ($j=0..m$) par polygone de contrôle dans la direction des u
 - Le polygone de contrôle de la directrice $d_j(u)$ est défini par les points de contrôle S_{ij} ($i=0..n$)
 - Une directrice est une courbe de Bézier définie par :

$$d_j(u) = \sum_{i=0}^n B_i^n(u) S_{ij}$$




Carreaux de Bézier : produit tensoriel

- Pour chaque directrice (en rouge), on évalue le point $d_j(u_0)$:

$$d_j(u_0) = \sum_{i=0}^n B_i^n(u_0) S_{ij}, j = 0, \dots, m$$

- Les $d_j(u_0)$ sont les sommets du polygone de contrôle (en bleu) de la courbe génératrice $g(v)$:



$$g(v) = \sum_{j=0}^m B_j^m(v) d_j(u_0)$$



Carreaux de Bézier : produit tensoriel

- La génératrice est sur la surface et le point de la surface $p(u_0, v_0)$ est alors celui de la courbe génératrice $g(v)$ en $v=v_0$

$$g(v_0) = \sum_{j=0}^m B_j^m(v_0) d_j(u_0)$$



En reportant l'équation des $d_j(u)$ dans l'équation de $g(v)$, on obtient l'équation du carreau de Bézier :



$$p(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(u) B_j^m(v) S_{ij}$$

Carreaux de Bézier : définition

- Un carreau de Bézier est défini à partir d'un maillage de contrôle et des polynômes de Bernstein de la façon suivante :



$$\rho(u, v) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(u) B_j^m(v) S_{ij}$$

Exemple de carreau bi-cubique = produit tensoriel de deux courbes de degré 3 (ordre 4)



Modélisation par carreaux

- C'est une modélisation type couture. On joint les carreaux les uns aux autres en jouant sur la position des points de contrôles



Les fonctions de base

- Les carreaux de Bézier sont construits par produit tensoriel de courbes de Bézier.
- Néanmoins, il est important de bien voir qu'ils sont obtenus par combinaison barycentrique de leurs points de contrôle :

$$p(u, v) = \sum_{i=0, j=0}^{n, m} B_{ij}^{n, m}(u, v) S_{ij} \quad , \quad (u, v) \in [0, 1]^2$$

Fonctions de base pour un carreau de Bézier bi-cubique

- Les 8 autres fonctions de base $B_{2j}^{3,3}$ et $B_{3j}^{3,3}$ sont obtenues par symétrie.

